

# TS\_to\_DVD

**Benötigte Programme:**


- PVA Strumento ([http://www.offeryn.de/pvas\\_2\\_1.htm](http://www.offeryn.de/pvas_2_1.htm))
- Cuttermaran (<http://www.cuttermaran.de>)
- IfoEdit ([http://www.chip.de/downloads/IfoEdit\\_13004300.html](http://www.chip.de/downloads/IfoEdit_13004300.html))
- DVD Shrink (<http://www.netzwelt.de/software/8638-dvdshrink.html>)

## 1. Film kopieren

- **SMB** (explorer), **http** (Internetexplorer) oder **FTP** auf die Dreambox zugreifen
- **Video-Dateien** auf eine **lokale Festplatte kopieren**.
- Das kopieren eines **4 GB** großen Films dauert etwas **15 min**.


## 2. Film teilen / DEMUXEN > Audio + Video

- **PVA Strumento** starten.
- **Video-Dateien auswählen** (TS-Files).
- Button **[demux]** klicken. **Speicherort für Video .mpv** und **Audio .mpa** wählen
- **[Start]** klicken. Film wird in Audio und Video geteilt. Vorgang dauert **ca.10min**




## 3. Film scheiden

- **Cuttermaran** starten.
- **Audio/Video importieren über Button;** Video **.mpv** Datei auswählen.
- Unteren Schieber zum Beginn des Films.
- **Filmstart** mit Button **[IN]** markieren.
- **Filmende** mit Button **[OUT]** markieren.
- **[+]** klicken um **Sequenz zu übernehmen**.
- **Schnitt unten mit rechter Maustaste**. „Schneide die ausgewählten Einträge“
- „**Ausgabepfad**“ festlegen.



## 4. Vob Dateien erstellen

- **IfoEdit** starten.
- **[Menü DVD Autor]**
- **Video** die Video **(.mpv)** Datei wählen.
- **Audio** die Audio **(.mpa)** Datei wählen.
- **Output** den **Speicherort** wählen.
- **OK** wählen und **IFO-Dateien** werden **geschrieben**.



## 5. Auf DVD brennen

- Ordner **AUDIO\_TS** und **VIDEO\_TS** erstellen.
- Mit **IfoEdit** erstellte **Dateien** in **VIDEO\_TS** verschieben.
- **DVD-Shrink** „Datei öffnen“ und **VIDEO\_TS-Ordner** wählen
- „**Backup erstellen**“ wählen
- **Recorder** und **Verzeichnis** zum zwischenspeichern wählen und **los geht's**.

