DynDNS und Speedport

Account unter **DynDNS.com** anlegen (rechts oben):



- **Anmeldeformular** ausfüllen, **Policy** akzeptieren und auf **Create Account** klicken.
- Nach der Meldung **Account Created** sollte eine **E-Mail** auf dem Weg sein dessen **Link** innerhalb **24 Std. angeklickt** werden muß um den Account zu **aktivieren.**

- Nach dem Anklicken des Links sollte **Account Confirmed** im Browser erscheinen.
- Über **DynDNS.com** oben rechts mit Benutzername (User) und Passwort (Pass) anmelden. Die **Logindaten** wurden aus dem **Anmeldeformular** übernommen.
- Links auf **My Services** klicken.



- Anschließend in der Bildschirmmitte rechts auf **Add Hostname** klicken.
- Gewünschte **Domain** und **Subdomain** auswählen
- **IP-Adresse** wird in Zukunft vom **Speedport** aktualisiert
- Mit einem **Klick** kann die momentane **IP-Adresse manuell übernommen** werden.
- Mit dem Klick auf **Create Host** die Eingaben bestätigen



- **Bestätigen** der **Domain** und der **Kosten** mit **Next>>**
- zum **Aktivieren** der **Einstellungen** im Folgenden klicken



Speedport einrichten:

- Am Speedport **Anmelden**
- Auf **Netzwerk/Dynamisches DNS**
- **Einschalten** und **Angaben** von **DynDNS** wie oben.



- Auf **Netzwerk / NAT & Portregeln / PC Übernehmen...**
- Freizugebende **Server-IP auswählen**, **benennen** und mit **Übernehmen** in die Liste der **bekannten Rechner aufnehmen.**



- Auf **Netzwerk / NAT & Portregeln / Portweiterleitung**

- **Art des** freizugebenden **Servers** wählen.
- **Anzeigenahme** im **Speedportmenue** vergeben.
- Freigegebenen **Server** mit dem **Dienst** wählen.
- Weiterzuleitenden **Port** für den **Dienst** wählen. (Port 21=FTP, Port 80=HTTP...)



Das war es. Nun sollte der **Dienst** unter der **gewählten Domain erreichbar** sein. Jedoch **nicht** vom **eigenen Netzwerk aus!!!**

Rohleder Achim